

Arbetsbeskrivningar

2006-01-17

Björn Ljungquist www.abljungquist.se

Inledning

Arbetsbeskrivningarna är framtagna för att man på ett enkelt och lättfattligt sätt skall kunna beskriva vilka olika moment som ingår i en speciell typ av städning. Eftersom det inte finns några skrivna fasta regler, bygger mycket inom städning på subjektiva uppfattningar från både beställare som utförare.

En beställare har som regel en uppfattning om det resultat som han önskar och en städare kan många gånger fastna i fack och egna idéer om vad som skall göras. Har man då en generell beskrivning om vad som skall ingå, är det enklare att lägga till eller dra ifrån moment redan i inledningsskedet. Det viktiga som man alltid skall ha för ögonen är att rummet skall uppfattas som RENT, när det är städat. Teknikaliteter som att: "det eller det ingår inte" bör man undvika. När en lokal är städat så skall den uppfattas som ren och att städaren gjort ett bra jobb. Då först blir både mottagaren och städaren nöjda.

Arbetsbeskrivningar är upplagt enligt nedan:

Arbetsbeskrivningar 1 – 10 för daglig städning kontor	sid. 2.
Arbetsbeskrivningar 11 - 16 för sjukhus	sid. 6.
Arbetsbeskrivningar 17 - 28 för storkök	sid. 11.
Arbetsbeskrivningar 29 - 30 för arrestlokaler	sid. 15.
Arbetsbeskrivningar 31 - 33 för skolor	sid. 17.
Arbetsbeskrivning 34 för hotell	sid. 18.
Arbetsbeskrivning 35 - 36 för RENA RUM R3	sid. 19
Arbetsbeskrivning 37 för butiker	sid. 21
Arbetsbeskrivningar 38 – 46 för storstädning	sid. 22
Arbetsbeskrivningar 51 - 64 för golvvård	sid. 31
Arbetsbeskrivning 65 veckostädning för privatbostad	

Arbetsbeskrivningar för daglig städning KONTOR

Detta block med arbetsbeskrivningar omfattar städning av kontorsrelaterade lokaler, det vill säga lokaltyper som kan finnas i anslutning till kontor av olika slag. Men flera av lokalalternativen finns också i butiker, skolor och så vidare.

Nr. 1 Städning av ENTRÉ och KAPPRUM

1. Töm papperskorgar.
2. Damma eller avtorka fria åtkomliga vågräta ytor på möbler och inredning inom räckhöjd.
3. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.
4. Avborsta eller dammsug stoppade möbler.
5. Lyft eventuell skrapgaller eller torkmatta och dammsug under.
6. Dammsug entrématta.
7. Dammsug eller torrmoppa bort löst smuts från golv och lister.
8. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Dammsuga
 - Torrmoppa
 - Fuktmoppa
 - Våtmoppa
 - Kombimaskinskura

Nr. 2 Städning av KONTOR, EXPEDITION, RECEPTION, BIBLIOTEK och VAKTMÄSTERI

1. Töm papperskorgar
2. Avborsta eller dammsug stoppade möbler
3. Damma eller avtorka fria åtkomliga vågräta ytor på möbler och inredning inom räckhöjd.
4. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.
5. Torka av telefoner.
6. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Dammsuga
 - Torrmoppa
 - Fuktmoppa
 - Våtmoppa

Tänk på !

Var försiktig med kablar och sladdar. Rör aldrig några lösa papper på skrivbord eller möbler.

Hantera avfallspåsen försiktigt, det kan finnas vassa föremål i den.

Viktigt !

Ta reda på om damning och rengöring av datorer och kontorsmaskiner ingår i arbetsuppgiften.

Nr. 3 Städning av TOALETT

1. Fyll på hygienmaterial.
2. Damma eller avtorka armatur och övriga vågräta ytor samt rör.
3. Spraya rengöringsmedel in- och utvändigt på toalettstolen, därefter tvättställ och spegel.
4. Rengör tvättställ, spegel och rör. Avtorka med papper.
5. rengör toalettstolen in- och utvändigt. Avtorka med papper.
6. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.
7. Töm papperskorgar.
8. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder:
 - Fuktmoppa
 - Våtmoppa

Tänk på !

Det kan lätt samlas smuts på framsidan av toalettstolen och på väggen bredvid. Detsamma gäller under tvättställ, samt på vägg och rör bakom.

Rengör tvåautomat och toalettborste inklusive hållare.

Nr. 4 Städning av PENTRY, PAUSRUM, KÖK och MATSAL

1. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.
2. Avtorka bord, stolar, spis, mikrovågsugn, kylskåp och diskbänk.
3. Avborsta stoppade möbler.
4. Damma eller avtorka fria åtkomliga ytor inom räckhöjd.
5. Töm papperskorg och sopsäck.
6. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Dammsuga
 - Torrmoppa
 - Fuktmoppa
 - Våtmoppa

Tänk på !

Skåpluckor och papperskorgar kan behöva rengöras.

Detta gäller även väggen ovanför diskbänken och väggytan bredvid papperskorgen.

Nr. 5 Städning av KORRIDOR, ARKIV och FÖRRÅD

1. Töm papperskorgar
2. Avborsta stoppade möbler.
3. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare
4. Damma eller avtorka fria åtkomliga ytor inom räckhöjd.
7. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Dammsuga
 - Torrmoppa
 - Fuktmoppa
 - Våtmoppa
 - Kombimaskinskura

Nr. 6 Städning av KONFERENSRUM, KLASSRUM och LEKRUM

1. Töm papperskorgar.
2. Avborsta stoppade möbler.
3. Damma fria åtkomliga vågräta ytor inom räckhöjd.
4. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.
5. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Dammsuga
 - Torrmoppa
 - Fuktmoppa

Tänk på !

Rengör krittrännen på whiteboardtavlan eller skrivtavlan och ställ i ordning stolarna.

Nr. 7 Städning av OMKLÄDNINGSRUM

1. Töm papperskorgar
2. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.
3. Dammtorka fria vågräta ytor inom räckhöjd samt ovanpå klädskap.
4. Rengör golvbrunnar.
5. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Dammsuga
 - Torrmoppa
 - Fuktmoppa

Nr. 8 Städning av DUSCHRUM, BADRUM och TVÄTTRUM

1. Töm papperskorgar
2. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.
3. Skölj- spola- och rengör väggar samt efterskölj.
4. Rengör tvättrännor, tvättställ, badkar och kranar.
5. Rengör golvbrunnar.
6. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Torrmoppa
 - Spola
 - Skura
 - Fuktmoppa
 - Våtmoppa

Tänk på !

Rengör väggarna nerifrån och upp för att undvika rinnmärken.
Skvissa kakel.

Nr. 9 Städning av TRAPPHUS

1. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.
2. Damma och avtorka räcke och smidesgods.
3. Rengör golv och lister uppifrån och ned med någon av följande metoder:
 - Dammsuga
 - Torrmoppa
 - Fuktmoppa
 - Våtmoppa

Tänk på !

Grus och damm samlas ofta i hörnen och under trappan.
Rengör även sättstegen.

Nr. 10 Städning av HISS

1. Damma och avtorka spegel, manöverpanel, räcke och hissdörr.
2. Rengör golv och lister uppifrån och ned med någon av följande metoder:
 - Dammsuga
 - Torrmoppa
 - Fuktmoppa
 - Våtmoppa

Tänk på !

Grus samlas lätt i dörrspåren.

Arbetsbeskrivningar för SJUKHUS

Nr. 11 Generella regler för städning av VÅRDLOKALER

Avfallshantering eller återvinning.

För korrekt hantering kontakta sjukhusets hygiensköterska.

Avfall indelas i följande kategorier:

1. Riskavfall
 - Smittförande avfall
 - Skärande eller stickande avfall
 - Biologiskt avfall
 - Läkemedel inklusive cytostatikaavfall
 - Radioaktivt avfall
2. Miljöfarligt avfall
3. Övrigt avfall
4. Sortering för återvinning

Definitioner, symboler och färger:

Färgmarkering på rumsdörren med en plastbricka som ofta är formad som en triangel eller kvadrat.

Gul markering = infekterat, skall städas i speciell en ordning, se arbetsbeskrivning.

Blå markering = infektionskänsligt skall städas i en speciell ordning, se arbetsbeskrivning.

Grön markering = sterilt - exempelvis operationssal.

Röd markering = avliden - ej tillträde för städpersonal.

Desinfektion:

Desinfektera redskap och ytor, där smittrisk finns, före ordinarie städning.

Skötsel av tvättmaskin:

- Töm filter, rengör pumpar och underhåll i övrigt maskinen enligt leverantörens anvisningar.
- Håll tvättstugan ren.

Smutstvätt:

- Sortera tvätten enligt lokala anvisningar.
- Fyll tvättsäckarna till två tredjedelar.
- Kassera ingen tvätt på avdelningen
- Tvätt som tillhör viss avdelning skall märkas först.
- Töm fickor och ta bort namnskyltar.
- O.B.S. Se upp för stickande föremål

Sopnedkast och tvättnedkast:

- Avtorka luckan på in- och utsidan.
- Stäng luckan försiktigt.

Nr 12. Städning av blå och gulmärkta VÅDRUM, HYGIENUTRYMME och SLUSSAR.

O.B.S.

- Blåmärkta rum städas först. Gulmärkta städas sist under dagens arbetspass.
- Byt torkdukar, moppar, och övrigt engångsmaterial mellan varje rumsenhet. För avfallshanteringen se lokala regler.
- Vid gul-markering kontakta vårdpersonal så att rätt städning kan utföras.

Arbetsbeskrivning:

1. Sätt på skyddsrock, engångshandskar samt ev. skoskydd.
2. Använd städmaterial som finns i respektive rum eller använd desinfekterad utrustning
3. **Vårdrum:** Använd i första hand engångsmaterial för städningen om sådant finns att tillgå.
4. Avtorka fönsterbrädor, speglar, tvättställ, dörrhandtag, strömbrytare, dörrar och kranar, samt övriga åtkomliga vågräta ytor.
5. Avfläcka invändiga glaspartier.
6. **Sluss:** Städas som vådrum.
7. **Hygienutrymme:** Fyll på hygienmaterial. Damma eller avtorka vågräta ytor samt rör. Spraya rengöringsmedel på toalett, in- och utvändigt, därefter på tvättställ och speglar. Rengör tvättställ och speglar samt rör. Avtorka med papper. Rengör toalettstolen in och utvändigt. Avtorka med papper. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare. Töm papperskorgen.
8. Rengör torka gallret i golvbrunnen.
9. Rengör golvet enligt föreskriven metod.
10. Avsluta städningen med att köra all utrustning i tvättanläggningen eller desinfektera den.
11. Lämna skyddsrock och kasserat engångsmaterial på anvisad plats.

Nr. 13 Städning av OPERATIONSNUM och tillhörande omklädningsrum.**O.B.S.**

- Gå aldrig utanför operationsavdelningen i operationskläder och operationsskor.
- Vid Gul markering kontakta vårdpersonal så att rätt städning kan utföras.
- Klä dig i operationskläder och operationsskor.
- Gör i ordning städvagnen och ställ den utanför operationsrummet.

Arbetsbeskrivning:

1. Sätt på engångshandskar
2. Flytta rullbar utrustning till mitten av rummet, runt operationsbordet.
3. Börja rengöringen längst in i rummet.
4. Avtorka väggar och väggfast inredning och därefter golvytan cirka en meter ut från väggen.
5. Rengör all rullbar utrustning samt flytta tillbaka den till anvisad plats efterhand.
6. Rengör operationslampor och operationsbord.
7. Rengör golvet.
8. Rengör in och utsida på dörrar inklusive glasruta.
9. Knyt ihop sopsäck, markera den med datum och rumsnummer.
10. Kör använd utrustning i rengöringsanläggningen.
11. Kassera engångshandskarna på anvisad plats.

Förberedelserum och sluss:

Städas enligt punkt 1 – 11.

Kringliggande utrymmen inom operationsavdelningen:

1. Avfläcka väggar.
2. Dammtorka alla horisontella ytor.
3. Rengör och avfläcka golv.

Val av golvmetod beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad.

- Tottmoppa
- Fuktmoppa
- Våtmoppa
- Skura med kombimaskin

Nr. 14 Städning av VÅRDRUM, RÖNTGENAVDELNING och GIPSRUM

O.B.S.

Torkdukar och moppar får endast blötas i respektive hinks rena vatten en gång.

Byt torkdukar och moppar och eventuellt engångsmaterial mellan varje rumsenhet.

Fråga vårdpersonalen om det finns blå, gul eller rödmärkta rum på avdelningen.

Arbetsbeskrivning:

1. Avtorka fönsterbrädor och fönsterkarmar, speglar, tvättställ, dörrhandtag och dörrkarmar, strömbrytare, samt fria åtkomliga vågräta ytor i räckhöjd, på möbler och inredning.
2. Avfläcka invändiga glaspartier.
3. Töm papperskorgar och fyll på hygienmaterial.
4. Rengör och avfläcka golv med någon av följande metoder beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Torrmappa
 - Fuktmappa
 - Våtmappa
 - Skura med kombimaskin

Nr. 15 Städning av LABORATORIUM

O.B.S.

Laboratorium särbehandlas och städas efter lokala krav. Kontakta alltid en hygiensköterska eller avdelningschef.

Arbetsytor (bänkar) på laboratorium avtorkas ej.

Vid städning av magnetröntgen måste metallfri utrustning användas och städpersonalen får ej ha metallföremål på sig.

Arbetsbeskrivning:

1. Använd alltid checklista för att kryssa av utförda moment.
2. Avläs larmindikator.
3. Sätt på skyddskläder.
4. Avtorka fönsterbrädor och fönsterkarmar, speglar, tvättställ, dörrhandtag och dörrkarmar, strömbrytare, samt fria åtkomliga vågräta ytor i räckhöjd, på möbler och inredning.
5. Avfläcka invändiga glaspartier.
6. Töm papperskorgar och fyll på hygienmaterial.
7. Rengör väggytor, skåp, tak, och armaturer.
8. Desinfektionsstädning.
9. Rengör golv och åtkomliga lister.
10. Fuktmappa alternativt våtmappa.
11. Rengör städutrustningen.
12. Rengör rumsbundna skor.
13. Lägg skyddskläder på anvisad plats.
14. Kassera engångskläder inklusive handskar.
15. Signera checklistan.

Nr.16 Städning av ANHÖRIG- och ÖVERNATTNINGSRUM

Arbetsbeskrivning:

1. Vid behov byt sänglinne och bädda.
2. Töm papperskorgar.
3. Avtorka fönsterbrädor, speglar, tvättställ, dörrhandtag, dörr, dörrkarmar, strömbrytare och ventiler.
4. Avtorka fria åtkomliga vågräta ytor på möbler inom räckhöjd.
5. Avborsta eller dammsug stoppade möbler.
6. Städa toalett och badrum enligt Arbetsbeskrivning Nr. 3 och Nr. 8.
7. Fyll på linneförråd.
8. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder beroende av golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Dammsuga
 - Torrmoppa.
 - Fuktmoppa.

O.B.S.

Tillhörigheter som gäst glömt får inte betraktas som "hittegods" utan är kvarglömt gods och skall lämnas in till Security. Hittelön får därför inte begäras.

Arbetsbeskrivningar för STORKÖK

Nr. 17 Städning av IMKUPOR, HUVAR och FETTFILTER.

Arbetsbeskrivning:

1. Montera ned dropprännan och rengör den.
2. Ta ned filtren och diska dem i hett vattenbad eller diskmaskin.
3. Rengör imkupor och huvar med blötare och skviss. Eftertorka med torkduk.
4. Avtorka lister och hörn.
5. Montera tillbaka de rengjorda och torra filtren samt dropprännan.

Tänk på !

Rengöring skall ske när spishällar och grillbord ej är heta.

Diskvattnet skall bytas efter filtertvätten.

Skyddsutrustning inklusive glasögon och plastförkläde skall användas.

Viktigt !

Förstahjälpen inklusive ögondusch skall finnas tillgängligt.

Nr. 18 Rengöring av VÄGGAR I KÖK

Arbetsbeskrivning:

1. Blötlägg väggen nerifrån och upp.
2. Lägg på rengöringsmedel.
3. Bearbeta ytan med tvättsvamp eller vit skurnylon.
4. Spola av tvättvattnet.
5. Skvissa ytan torr.

Tänk på !

Var försiktig med vatten vid strömbrytare och kontakter.

Nr. 19 Rengöring av GOLV I KÖK

Arbetsbeskrivning:

1. Ta upp alla galler och silar och rengör dessa i diskmaskin.
2. Blötlägg golvet med vatten och rengöringsmedel.
3. Låt rengöringsmedlet verka under några minuter.
4. Skura rent golvet med levang vid behov.
5. Spola golvet med lågtrycksaggreat. Var noga med att även spola under bänkar och maskiner.
6. Skrapa ned vattnet med gummiraka.
7. Återplacera galler och silar.

Tänk på !

Använd helst den fasta installerade lågtrycksutrustningen.

Nr. 20 Rengöring av FRITÖS

Arbetsbeskrivning:

1. Kontrollera så att fritösen är avstängd.
2. Töm fritösen på olja efter det att oljan svalnat.
3. Ta ur korgarna och diska dessa.
4. Fäll upp fritöselementen och lås fast dem.
5. Torka ur fritösen med papper.
6. Spraya rengöringsmedel på alla rostfria ytor, ut och invändigt och låt medlet verka några minuter.
7. Rengör med vit skurnylon, skölj med vatten och torka torrt med papper.

Tänk på !

Använd skyddsglasögon och handskar.

Är fritösen inte avstängd kan den orsaka allvarliga brännskador.

Nr. 21 Rengöring av SKÄRMASKINER

Arbetsbeskrivning:

1. Slå av strömmen, nollställ maskinen och drag ur stickproppen.
2. Plocka bort löstagbara delar och rengör dessa antingen med diskborste eller i diskmaskin.
3. Rengör själva maskinen med diskborste och rengöringsmedel.
4. Skölj rent med hett vatten och låt maskinen självtorka.
5. Montera ihop delarna igen.

Tänk på !

Hantera klingan varsamt. Den är mycket vass.

Lösa maskindelar av aluminium får ej köras i diskmaskin eftersom de oxiderar då.

Nr. 22 Rengöring av SPISHÄLLAR och KOKPLATTOR

Arbetsbeskrivning:

1. Kontrollera att spisen är avstängd och kall.
2. Rengör spisplattorna och hällen med en spisskrapa.
3. Rengör med en stålulskudde och varmvatten.
4. Är plattorna uppfällbara, fäll upp dem och rengör under med vit skurnylon.
5. Skölj med varmt vatten och avtorka.

Tänk på !

Spisen måste vara kall för att kunna göras ren.

Använd stålulskudde endast på ytor som tål detta.

Nr. 23 Rengöring av STEKBORD och GRILLHÄLLAR

Arbetsbeskrivning:

1. På stekbord skrapas beläggningen bort med en spisskrapa.
2. På grillbord borstas beläggningen bort med stålborste.
3. Avtorka med papper.
4. Rengör lock och rostfria ytor, med rengöringsmedel och vatten, som därefter sköljs med varmt vatten.
5. Avtorka med papper.

Tänk på !

Smörj in stekytorna med matfett när de är rena.

Nr. 24 Rengöring av VATTENBAD

Arbetsbeskrivning:

1. Stäng av strömmen och töm vattenbadet.
2. Rengör in och utsidan med vit skurnylon eller diskborste.
3. Skölj med rent vatten.
4. Avtorka med papper.

Tänk på !

Vid behov avkalkas vattenbadet.

Nr. 25 Rengöring av UGN, STICK och STEKSKÅP

Arbetsbeskrivning för ugn utan självrengöring:

1. Spraya rengöringsmedel i kall ugn och stick med hjälp av ett långt munstycke.
2. Värm ugnen till 70° och låt rengöringsmedlet verka i 20 minuter.
3. Spola ur ugnen med varmt vatten.
4. Skrapa bort kvarvarande fastbrända rester med spackelspade och skurnylon.
5. Torka ur ugnen med papper.

Arbetsbeskrivning för ugn med självrengöring.

1. Läs instruktionerna för rengöringen och följ dem noga.
2. Torka ren ugnen med papper på utsidan.

Tänk på !

Använd skyddsutrustning, förkläde och glasögon.
Se till att ventilationen är god.

Nr. 26 Rengöring av DISKMASKINER och DISKENHETER

Arbetsbeskrivning:

1. Stäng av huvudströmbrytaren.
2. Töm ur diskvattnet.
3. Fäll upp luckor och diskhuv.
4. Ta loss alla silar, nivåör och diskarmar och rengör dessa.
5. Rengör insidan med vit skurnylon.
6. Rengör matarbandet och sorteringsenheten.
7. Spola ren diskmaskinen med varmt vatten.
8. Sätt tillbaka silar, nivåör och diskarmar.
9. Avtorka diskmaskinen på utsidan.
10. Låt diskmaskinen torka med luckor och huv öppna.

Tänk på !

Kontrollera att delarna i diskmaskinen, t. Ex. gardinerna och silarna är hela.

Nr. 27 Rengöring av KÖTTKVARNAR och DEGBLANDARE

Arbetsbeskrivning:

1. Slå av strömmen till maskinen.
2. Plocka bort de löstagbara delarna och diska dessa.
3. Spraya maskinen in och utvändigt med rengöringsmedel och vatten.
4. Rengör med skurnylon eller diskborste.
5. Skölj med varmt vatten.
6. Låt maskinen självtorka.

Tänk på !

Smörj in de skärande delarna med matfett och axeln med föreskrivet smörjmedel när de är rena och torra.

Nr. 28 Rengöring av HYLLOR och BÄNKAR

Arbetsbeskrivning:

1. Avlägsna allt flyttbart från bänkar och hyllor.
2. Blötlägg ytorna med vatten och rengöringsmedel.
3. Rengör med vit skurnylon och torkduk.
4. Skölj med varmt vatten och avtorka alla ytor.

Arbetsbeskrivningar för ARRESTLOKALLER

Nr. 29 Rengöring av CELLER

O.B.S.

Gulmärkta celler (celler med smittrisk) städas sist på arbetspasset.

Arbetsbeskrivning cell:

1. Sätt på skyddsrock och engångshandskar om smittrisk finns.
2. Använd i första hand engångsmaterial, vid smittrisk, om sådant finns att tillgå.
3. desinfektera om det finns fläckar av kroppsvätska.
4. Plocka bort tidningar och annat löst material.
5. Avfläcka invändiga glaspartier.
6. Spola väggar och golv.
7. Skrapa bort vattnet noggrant.
8. Fukt eller våtmoppa golvet och avtorka gallret i golvbrunnen.
9. Avsluta städningen med att desinfektera utrustningen.
10. Lämna skyddsrock och kassera engångsmaterial på avsedd plats.

O.B.S.

Byt torkdukar och övrigt engångsmaterial mellan varje rumsenhet.

För avfallshanteringen följ lokala anvisningar.

Vid behov av desinfektion i hela cellen, spraya hela rummet ymnigt med desinfektionslösning.

Nr. 30 Rengöring av ARRESTLOKALER**O.B.S.**

Gulmärkta lokaler (lokaler med smittrisk) städas sist på arbetspasset.

Arbetsbeskrivning cell:

11. Sätt på skyddsrock och engångshandskar om smittrisk finns.
12. Använd i första hand engångsmaterial, vid smittrisk, om sådant finns att tillgå.
13. Desinfektera om det finns fläckar av kroppsvätska.
14. Plocka bort tidningar och annat löst material.
15. Vänd på madrassen och bädda sängen.
16. Avtorka fönsterbrädor, bord, lampor, dricksvattenfontän, spegel, tvättställ, dörrhandtag, dörrar och karmar, strömbrytare, samt övriga åtkomliga vågräta ytor inom räckhöjd.
17. Avfläcka invändiga glaspartier.
18. Rengör golvet.
19. Avsluta städningen med att desinfektera utrustningen.
20. Lämna skyddsrock och kassera engångsmaterial på avsedd plats.

O.B.S.

Byt torkdukar och övrigt engångsmaterial mellan varje rumsenhet.

För avfallshanteringen följ lokala anvisningar.

Vid behov av desinfektion i hela cellen, spraya hela rummet ymnigt med desinfektionslösning.

Arbetsbeskrivningar för SKOLOR (klassrum Nr.6)

Nr. 31 Städning av SLÖJDSAL

Arbetsbeskrivning:

1. Töm papperskorgar.
2. Avborsta eller dammsug fria vågräta ytor, inom räckhöjd, på möbler och inredning.
3. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.
4. rengör tvättställ.
5. Rengör whiteboardtavla eller skrivtavla samt kritträna.
6. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder beroende av golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Sopa
 - Dammsuga
 - Torrmoppa
 - Fuktmoppa

Nr. 32 Städning av BASTU

Arbetsbeskrivning:

1. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.
2. Rengör lavar.
3. Avfläcka armatur.
4. Rengör ruta i dörr.
5. Rengör trallarna på över och undersida.
6. Spraya alla lavar och trallar med desinfekteringsvätska.
7. Rengör golvbrunn.
8. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder, beroende på golvets smutsighetsgrad och karaktär:
 - Fuktmoppa.
 - Spola och raka ned vattnet i golvbrunnen.

O.B.S.

Desinfektionsvätskan måste bytas en gång per halvår, till en annan produkt med en annan aktiv substans, för att bryta eventuell resistans hos mikroorganismerna.

Nr. 33 Städning av IDROTTS- och SPORRHALLAR

Arbetsbeskrivning:

1. Töm papperskorgar.
2. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.
3. Avtorka fönsterbänkar, tavlor och ribbstolar.
4. Rengör golvet med någon av följande metoder beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Torrmoppa.
 - Fuktmoppa.
 - Skura med kombiskurmaskin.

Arbetsbeskrivning för HOTELL

Nr. 34 Städning av HOTELLRUM

Arbetsbeskrivning avreserum:

1. Samla ihop sänglinne och handdukar och lägg det i tvättsäck.
2. Samla ihop avfall och töm papperskorgarna.
3. Töm och rengör askkoppar.
4. Städa badrum och toalett enligt Arbetsbeskrivning Nr. 3 och Nr. 8.
5. Avfläcka väggar, dörr- och fönsterpartier.
6. Damma och torka av möbler och inredning.
7. Dammsug stoppade möbler.
8. Kolla och fyll på förbrukningsmaterial.
9. Rengör golvet med någon av följande metoder beroende på golvetns karaktär och smutsighetsgrad:
 - Fuktmoppa.
 - Dammsuga.

Arbetsbeskrivning stannarum:

1. Bädda sängen. Om sänglinnet är smutsigt byt det.
2. Samla ihop avfall och töm papperskorgarna.
3. Töm och rengör askkoppar.
4. Städa badrum och toalett enligt Arbetsbeskrivning Nr 3 och Nr. 8.
5. Avfläcka väggar, dörr- och fönsterpartier.
6. Damma och torka av möbler och inredning.
7. Dammsug stoppade möbler.
8. Kolla och fyll på förbrukningsmaterial.
9. Rengör golvet med någon av följande metoder beroende på golvetns karaktär och smutsighetsgrad:
 - Fuktmoppa.
 - Dammsuga.

O.B.S.

Kontrollera garderober och lådor så att gästen inte glömt kvar några av sina tillhörigheter.

Tillhörigheter som glömts får inte betraktas som "hittegods" utan är kvarglömt gods och skall lämnas in till Security. Hittelön får därför inte begäras.

Tänk på !

Drag fram sängen vid varje städtillfälle och dammsug bakom och under.

Arbetsbeskrivningar RENA RUM R3

Tanken med RENA RUM R3 är att skapa arbetsmiljöer i produktionslokaler som lämpar sig för teknisk elektronik (PARTIKELRENA RUM) eller anpassade produktionslokaler för Läkemedels eller livsmedelsindustrin (BAKTERIEFRIA RUM).

Symbolen R3 står för det tredimensionella rummet och är ett regelverk som utarbetades i England och USA på 1940-talet. Då kom den industriella produktionen igång på allvar, med både elektronik och biologiska läkemedel.

I PARTIKELRENA RUM finns klasserna 100.000, 10.000, 1000 och 100. Här mäts förekomsten av partiklar upp till en storlek av 1/1000 meter (μ) per kubikfot luft "cuft" (cirka 30 cm x 30 cm x 30 cm) med ett lådliknande instrument där partiklarna fastnar i ett filter och räknas elektroniskt. De olika klasserna baseras på antalet tillåtna partiklar.

R3 lokaler är alltid byggda på speciella sätt. Instruktioner och ritningar för detta finns att tillgå från R3 föreningen som har en omfattande forskning på området. I den moderna R3-tekniken lägger man stor vikt vid byggnader med övertrycksventilation, vilket underlättar renheten och minskar oönskade luftströmmar i lokalerna. Det får inte finnas några ställen runt dörrar och fönster, där det kan komma in orenad luft och damm. Ventilationen skall vara av en speciell typ och alla ytor på ytorna i rummet skall vara skyddade från att släppa partiklar från sig.

Passagen in i varje rum skall ske via slussar och beroende på vilken klass rummet har skall besökare byta såväl kläder som skor. Städutrustningen som tillhör det rena rummet får aldrig lämna rummet, utan skall förvaras på en iordningställd plats. Centraldammsugare bör installeras, alternativt dammsugare med partikelfilter får användas.

Städutrustningen och materialet skall vara av sådan typ att der inte släpper från sig några partiklar. Starka alkalier eller syror får inte föras in i rena rum. Polish får inte läggas på golven och momentet polering får inte ske rutinmässigt.

I de lokaler som kallas BAKTERIEFRIA RUM är det den totala renheten som eftersträvas och därmed också en minimerad förekomst av oönskade bakterier och mikroorganismer. I dessa rum mäts förekomsten av bakterier genom odling, där man på ett mycket exakt sätt kan utläsa vilka bakterier och mikroorganismer som finns i rummet och tillväxten.

Personal som arbetar i BAKTERIEFRIA RUM skall alltid bära skyddskläder.

Städningen i Rena rum startar alltid efter slussdörren inne i lokalen och avslutas sedan med att omklädning och luftslussarna städas.

Nr. 35 Arbetsbeskrivning för PARTIKELRENA RUM

Trots att det finns fyra olika klasser på PARTIKELFRIA RUM så delar vi in arbetsbeskrivningarna i två block.

Arbetsbeskrivning klass 100.000 och 10.000

1. Börja städningen när du klätt om och passerat slussen.
2. Töm avfallskärl och papperskorgar.
3. Avtorka av alla vågräta ytor på möbler och inredning.
4. Avtorka runt dörrar och fönsterkarmar.
5. Avtorka väggar vid handtag och strömbrytare.
6. Drag av översta skiktet på klibbmattor.
7. Dammsug eller fuktmoppa golvet.
8. Upprepa städprocessen i utgångssluss och omklädningsrum.
9. Upprepa städprocessen i ingångssluss och omklädningsrum.
10. Samla ihop smutsvätt och lägg i tvättsäckar.
11. Pricka av städningen på kontrollistan.

Arbetsbeskrivning klass 1.000 och 100

1. Börja städningen när du klätt om och passerat slussen.
2. Töm avfallskärl.
3. Avtorka med fuktig duk alla vågräta ytor på möbler och inredning.
4. Avtorka med fuktig duk, eller dammsug alla åtkomliga ventilatorer och friskluftsgaller.
5. Avtorka alla lågt hängande armaturer.
6. Avtorka runt dörrar och fönsterkarmar.
7. Avtorka väggpartierna vid handtag och strömbrytare.
8. Rengör dragskåp och arbetsplatser.
9. Drag av översta skiktet på klibbmattor.
10. Dammsug eller fuktmoppa golvet.
11. Upprepa städprocessen i utgångssluss och omklädningsrum.
12. Upprepa städprocessen i ingångssluss och omklädningsrum.
13. Samla ihop smutsvätt och lägg i tvättsäckar.
14. Pricka av städningen på kontrollistan.

Nr. 36 Arbetsbeskrivning för BAKTERIEFRIA RUM

1. Börja städningen när du klätt om och passerat slussen.
2. Töm avfallskärl och papperskorgar.
3. Spraya med desinfektionsmedel och avtorka av alla vågräta ytor på möbler och inredning.
4. Spraya med desinfektionsmedel och avtorka runt dörrar och fönsterkarmar.
5. Spraya med desinfektionsmedel och avtorka väggar vid handtag och strömbrytare.
6. Dammsug eller fuktmoppa golvet.
7. Upprepa städprocessen i utgångssluss och omklädningsrum.
8. Upprepa städprocessen i ingångssluss och omklädningsrum.
9. Samla ihop smutsvätt och lägg i tvättsäckar.
10. Pricka av städningen på kontrollistan.

Arbetsbeskrivningar för VARUHUS och BUTIKER

Nr. 37 Städning av BUTIKSLOKALER

Arbetsbeskrivning:

1. Töm alla papperskorgar.
2. Avtorka runt dörrhandtag och strömbrytare.
3. Avborsta eller dammsug stoppade möbler.
4. Avtorka diskar och kassalinjer.
5. Dammtorka vågräta ytor runt kassalinjer, förvaringsskåp och inslagningsbord.
6. Avtorka dörr och fönsterpartier i entré.
7. Rengör skrapgaller.
8. Avtorka handtag och sidor på rulltrappa.
9. Rengör på- och av-stigningsyta på rulltrappa.
10. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder efter golvets karaktär och smutsighetsgrad:
 - Moppa
 - Fuktmoppa.
 - Våtmoppa.
 - Kombimaskinskura.

Toaletter städas enligt Arbetsbeskrivning nr. 3

Personalutrymmen städas enligt Arbetsbeskrivning nr. 4,7 och 8.

Arbetsbeskrivningar för STORSTÄDNING

Nr. 38 Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler.

Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningsnickerier i kontorslokaler och liknande.

Arbetsbeskrivning:

1. Lösa väggprydnader nedtages och väggarna dammas och torkas av. Utsatta ställen tvättas och sköljes partiellt.
2. Inredningsnickerier avtorkas med fuktig duk.
3. Ventiler, radiatorer och armaturer avtorkas med fuktig duk.
4. Taket dammsugs partiellt.

Maskiner:

- Dammsugare

Material:

- Hinkar
- Vit skurnylon
- Tvättdukar
- Minimoppustrustning
- Trappstege

Kem:

- Allrent eller Grovrent

Minimibeställning:

- Arbetet offereras vanligen.
- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm räknat på golvytan.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Nr. 39 Storstädning av KONTORSRELATERADE lokaler.

Effektiv metod att grundligt göra rent väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande.

Arbetsbeskrivning:

1. Flyttbara möbler bärs ut.
2. Lösa väggprydnader nedtages, väggarna och inredningssnickerier tvättas och sköljs med rent vatten.
3. Ventiler, radiatorer och armaturer tvättas och sköljes med rent vatten.
4. Taket dammsugs alternativt tvättas.
5. Möblerna avtorkas och sätts tillbaka.

Maskiner:

- Dammsugare

Material:

- Hinkar
- Vit skurnylon
- Tvättdukar
- Minimoppustrustning
- Trappstege

Kem:

- Allrent eller Grovrent.

Minimibeställning:

- Arbetet offereras vanligen.
- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm räknat på golvytan.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Nr. 40 Lättare storstädning av MATSALAR, OMKLÄDNINGSRUM och tillhörande VÅTRUMSLOKALER.

Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i matsalar och omklädningsrum m.m.

Arbetsbeskrivning:

1. Väggarna dammas och torkas av med fuktig tvättduk.
2. Utsatta ställen tvättas och sköljes partiellt.
3. Inredningssnickerier avtorkas med fuktig duk.
4. Ventiler, radiatorer och armaturer avtorkas med fuktig duk.
5. Taket dammsugs partiellt.
6. Skåp dammas ovanpå.

Maskiner:

- Dammsugare

Material:

- Hinkar
- Vit skurnylon
- Tvättdukar
- Minimopputrustning
- Trappstege

Kem:

- Allrent eller Grovrent

Minimibeställning:

- Arbetet offereras vanligen.
- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm räknat på golvytan.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Nr. 41 Lättare storstädning av RESTAURANGKÖK och tillhörande lokaler

Effektiv metod att fräscha upp tak, väggar och inredningssnickerier i storkökslokaler.

Arbetsbeskrivning:

1. Väggarna dammas och torkas av med fuktig tvättduk.
2. Utsatta ställen tvättas och sköljes partiellt.
3. Inredningssnickerier avtorkas med fuktig duk.
4. Ventiler, radiatorer och armaturer torkas av.
5. Taket dammsugs alternativt fläckas av partiellt.
6. Skåp och hyllor torkas av med fuktig duk.
7. Mellanväggsglas och innerfönster putsas.

Maskiner:

- Dammsugare

Material:

- Hinkar
- Vit skurnylon
- Tvättdukar
- Minimoppustrustning
- Trappstege

Kem:

- Allrent eller Grovrent alternativt Naturavfettning

Varning: Stark alkali kan oxidera aluminium.

Minimibeställning:

- Arbetet offereras vanligen.
- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm räknat på golvytan.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Nr. 42 Storstädning av MATSALAR, OMKLÄDNINGSRUM och tillhörande VÅTRUMSLOKALER.

Effektiv metod att grundligt göra rent väggar och inredningssnickerier i storkökslokaler.

Arbetsbeskrivning:

1. Hyllor plockas fria från lös köksutrustning.
2. Väggarna tvättas och sköljs med rent vatten.
3. Inredningssnickerier tvättas och sköljs med rent vatten.
4. Ventiler, radiatorer och armaturer tvättas och sköljs med rent vatten.
5. Taket tvättas och sköljs med rent vatten.
6. Imkåpor tvättas och sköljs med rent vatten.
7. Skåp tvättas utvändigt och sköljs med rent vatten.
8. Hyllor tvättas av och sköljs med rent vatten.
9. Bänkar, bord och maskiner tvättas och sköljs med rent vatten.
10. Golvbrunnar rengöres ovanpå.
11. Mellanväggsglas och innerfönster putsas.

Maskiner:

- Högtrycks / lågtrycks / skumaggregat.
- Vattensug.

Material:

- Hinkar
- Vit skurnylon
- Tvättdukar
- Tvättsvampar
- Gummirakor
- Skviss
- Trappstege
- Täckplast och tejp.

Kem:

- Allrent eller Grovrent alternativt Naturavfettning

Varning:

Stark alkali kan oxidera aluminium.

Skyddstäck elanslutningar och undvik vatten nära elskåp och kontakter.

Minimibeställning:

- Arbetet offereras vanligen.
- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm räknat på golvytan.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Nr. 43 Storstädning av PRODUKTIONSLOKALER

Effektiv metod att grundligt göra rent olika typer av produktionslokaler

Arbetsbeskrivning:

1. Tak dammsugs alternativt tvättas och sköljs med rent vatten.
2. Rör, värmesköldar, kabelstegar och ventilationstrummor, dammsugs alternativt tvättas och sköljs med rent vatten.
3. Ljudbafflar och akustikplattor dammsugs.
4. Armaturer rengöres.
5. Ventilatorer rengöres på utsidan.
6. Väggar rengöres .
7. Balkar och pelare dammsugs alternativt tvättas.
8. Förmansburar och liknande tvättas på utsidan och taket ovanpå dammsugs.
9. Golven maskinskuras.
10. Fönster och skylight tvättas på insidan.

Maskiner:

- Högtrycksaggregat
- Vattensug
- Industridammsugare
- Saxlift eller skylift (tilläggsdebiteras).
- Stegar

Material:

- Hinkar
- Vit skurnylon
- Tvättdukar
- Tvättsvampar
- Gummirakor
- Skviss och tillbehör.
- Täckplast och tejp.
- Eventuell skyddsutrustning (tilläggsdebiteras).

Kem:

- Allrent eller Grovrent alternativt Naturavfettning

Varning: Skyddstäck elanslutningar och undvik vatten nära elskåp och kontakter.

Minimibeställning:

- Arbetet offereras vanligen.
- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm räknat på golvytan.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Nr. 44**SANERING**

Saneringsarbete efter brand eller i samband med sanitära problem.

BRANDSANERING

Brandsanering där restvärdessäkran är gjord och reparation skall påbörjas.

Vatten och arbetsbelysning tillhandahålls av uppdragsgivaren eller tilläggsdebiteras.

Avfallscontainer tillhandahålls av uppdragsgivaren eller tilläggsdebiteras.

All övrig specialutrustning tilläggsdebiteras.

Arbetsbeskrivning:

1. Arbetet avser lättare röjning av brandplats och rengöring före hantverkare.

Maskiner:

- Dammsugare.
- Golvvårdsmaskiner.
- Högtrycksaggregat
- Vattensug.

Material:

- Hinkar.
- Svamp och trasor.
- Minimoppustrustning
- Eventuellt nödvändiga handverktyg.
- Personlig anbefalld skyddsutrustning
- (tilläggsdebiteras).

Kem:

- Desinficeringsvätska
- Allrent eller Grovrent

Pris:

- Utföres alltid på anbud eller löpande timpeng.
- Debiteras och betalas med 2 gånger det gällande högsta timpriset.

Nr 45 SANITETSSANERING

Hygiensanering efter avhysning eller liknande.

Sanitetssanering efter olyckor eller dödsfall.

Avfallscontainer tillhandahålls av uppdragsgivaren eller tilläggsdebiteras.

Arbetsbeskrivning:

1. Arbetet kallat Hygiensanering avser iordningställande innefattande total städning av byggnader eller lokaler efter djur eller människor före hantverkare.
2. Arbetet kallat Sanitetssanering avser iordningställande innefattande total städning av byggnader eller lokaler efter olycka eller brott där blod och eller exkrement skall avlägsnas.

Pris:

- Utföres alltid på anbud eller löpande timpeng.
- Debiteras och betalas med 3 gånger det gällande högsta timpriset.

Maskiner:

- Dammsugare.
- Golvvårdsmaskiner.
- Högtrycksaggregat
- Vattensug.

Material:

- Hinkar.
- Svamp och trasor.
- Minimoppustrustning
- Eventuellt nödvändiga handverktyg.
- Personlig anbefalld skyddsutrustning
- (tilläggsdebiteras).

Kem:

- Desinficeringsvätska
- Allrent eller Grovrent

Nr. 46 BYGGSTÄDNING vid nybyggnation och omfattande renovering.

Metod att städa upp efter utförd grovstädning i ny- eller ombyggnation före besiktning.

Arbetsbeskrivning:

1. Tvättbara väggytor torkas av.
2. Dörrar och snickerier rengöres.
3. Skåp och lådor torkas rena.
4. Vitvaror och sanitetsporslin rengöres och skyddstäckning avlägsnas.
5. Skyddsplast på diskbänkar avlägsnas.
6. Ventilatorer, radiatorer och armaturer torkas rena.
7. Strömbrytare och kontakter torkas rena.
8. Fönster rengöres och putsas och fönsterbänkar och bleck tvättas.
9. Avlägsna normalt färgspill, klistermärken och fläckar.
10. Golv rengöres och tvättas.

Maskiner:

- Dammsugare
- Ev. golvvårdsutrustning.
- Ev. lift.

Material:

- Hinkar
- Vit skurnylon
- Tvättdukar
- Minimopputrustning
- Trappstege
- Sopset
- Fönsterputsutrustning
- Fönsterskrapa
- Kniv och spackelspade

Kem:

- Allrent eller Grovrent
- Vid behov även ett surt rengöringsmedel.

Minimibeställning:

- Arbetet offereras vanligen.
- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm räknat på golvytan.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Villkor:

Arbetet utförs en gång och skall efter detta besiktigas och protokollföras. Fodras det att arbetet görs om på grund av att hantverkare skräpat ned, timdebiteras detta enligt gällande taxa. Detta villkor skall klart framgå i anbudet.

Arbetsbeskrivningar för golvvård och golvunderhåll

Beskrivningarna är uppdelade i 12 block enligt följande:

- Nr. 50 Renovering av linoleum och behandling med polish.**
- Nr. 51 Renovering av linoleum och behandling med vax.**
- Nr. 52 Borttagning av gammal polish och påförande av ny polish, på homogena plastgolv.**
- Nr. 53 Polishbehandling av linoleum.**
- Nr. 54 Maskinskurning av golv.**
- Nr. 55 High speedpolering av golv.**
- Nr. 56 Spraypolering av golv.**
- Nr. 57 Skyddsbehandling av nya golv.**
- Nr. 58 Behandling av trägolv.**
- Nr. 59 Periodiskt underhåll av grundbehandlade golv.**
- Nr. 60 Pulvertvätt av textila mattor.**
- Nr. 61 Skumtvätt av textila mattor.**
- Nr. 61 Extraktionstvätt och antistatbehandling av textila mattor**
- Nr. 63 Kristallisering av sedimentära stengolv**
- Nr. 64 Behandling av klinkergolv.**

Nr. 50 RENOVERING AV LINOLEUM OCH BEHANDLING MED POLISH.

Effektiv metod att renovera ytan på linoleumgolv och på så sätt förlänga dess livslängd. Ger också en bättre och polerbar städyta.

Arbetsbeskrivning:

1. Golvet torrslipas till dess merparten av all polish avlägsnats.
2. Därefter maskinskuras golvet med en blandning av kallt vatten och kem. Skurningen skall ske år två håll.
3. Skurvattnet sugs upp med vattensug.
4. Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp.
5. Mattan får torka.
6. Ytan behandlas med ett till två lager grund (förseglings) polish med torrpolering emellan.
7. Golvet moppas fritt från damm och därefter lägges två lager toppolish.

Maskiner: Singelskurmaskin med vattentank
Vattensug
Polermaskin

Material: 3M bruna rondeller
3M brunt skurblock
3M polerrondell
Moppstativ med torrmopp
Moppstativ med polishmopp
Minimoppustrustning

Kem: Grovrent eller Allrent

Minimibeställning:

För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm. Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tilläggen är beräknat på en avverkning av 6,5 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 51 RENOVERING AV LINOLEUM OCH BEHANDLING MED VAX.

Effektiv metod att renovera ytan på linoleumgolv och på så sätt förlänga dess livslängd. Ger också en bättre städyta, som lätt kan poleras upp ett oändligt antal gånger.

Arbetsbeskrivning:

1. Golvet torrslipas till dess merparten av all polish och vax avlägsnats.
2. Därefter maskinskuras golvet med en blandning av kallt vatten och kem. Skurningen skall ske år två håll.
3. Skurvattnet sugs upp med vattensug.
4. Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp.
5. Mattan får torka.
6. Ytan behandlas med ett till två lager grund (förseglings) polish med torrpolerering emellan.
7. Golvet moppas fritt från damm och därefter behandlas ytan med vax och efterpoleras.

Maskiner:

- Singelskurmaskin med vattentank
- Vattensug
- Polermaskin

Material:

- 3M bruna rondeller. 3M polerrondell
- 3M brunt skurblock
- Moppstativ med torrmopp. Moppstativ med polishmopp
- Minimoppstrupning

Kem:

- Grovrent eller Allrent

Minimibeställning:

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tillägg är beräknat på en avverkning av 9 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 52 BORTTAGNING AV GAMMAL POLISH OCH PÅFÖRANDE AV NY POLISH PÅ HOMOGENA PLASTGOLV.

Skyddande ytbehandling som ger en blank, polerbar och lättstädad yta.

Arbetsbeskrivning:

1. Ytan blötlägges med en blandning av vatten och kem.
2. Därefter maskinskuras golvet med en blandning av vatten och kem. Skurningens skall ske år två håll.
3. Skurvattnet suggs upp med vattensug.
4. Golvet sköljs med rent vatten som därefter suggs upp.
5. Mattan får torka.
6. Golvet moppas fritt från damm och därefter lägges två lager toppolish.

Maskiner:

- Singelskurmaskin med vattentank
- Vattensug

Material:

- 3M blå eller röda rondeller
- 3M brunt skurblock
- Moppstativ med torrmopp. Moppstativ med polishmopp
- Minimoppstrupning

Kem:

- Polishbort eller Grovrent.

Minimibeställning:

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tilläggen är beräknat på en avverkning av 12 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 53 POLISHBEHANDLING AV LINOLEUM.

Skyddande ytbehandling som ger en blank, polerbar och lättstädad yta.

Arbetsbeskrivning:

1. Golvet maskinskuras med en blandning av kallt vatten och kem. Skurningen skall ske år två håll.
2. Skurvattnet sugs upp med vattensug.
3. Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp.
4. Mattan får torka.
5. Är den gamla polishen bortsliten på vissa partier behandlas dessa med ett lager grund (förseglings) polish och torrpolaras.
6. Golvet moppas fritt från damm och därefter lägges två lager toppolish.

Maskiner:

- Singelskurmaskin med vattentank
- Vattensug
- Polermaskin

Material:

- 3M bruna rondeller. 3M polerrondell
- 3M brunt skurblock
- Moppstativ med torrmopp. Moppstativ med polishmopp
- Minimoppustrustning

Kem:

- Grovrent eller Allrent

Minimibeställning:

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tilläggen är beräknat på en avverkning av 14 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 54 MASKINSKURNING AV GOLV.

Effektiv metod att grundligt göra rent de flesta tvättbara golv.

Arbetsbeskrivning:

1. Golvet maskinskuras med en blandning av kallt vatten och kem. Skurningen skall ske år två håll.
2. Skurvattnet sugs upp med vattensug.
3. Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp.

Maskiner:

- Singelskurmaskin med vattentank
- Vattensug

Material:

- 3M blå eller röd rondeller
- Minimoppustrustning

Kem:

- Grovrent eller Allrent

Minimibeställning:

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 400 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tilläggen är beräknat på en avverkning av 50 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 55 HIGHSPEEDPOLERING AV GOLV.

Effektiv metod att polera upp en befintlig polish eller vaxyta. Golvet kan beträdas omedelbart.

Arbetsbeskrivning:

1. Golvytan torrpolaras med en högvarvsmaskin utan tillförsel av vax eller annat kem.
2. Golvet moppas fritt från damm.

Maskiner:

- Polermaskin

Material:

- 3M polerrondeller
- Moppstativ med torrmopp

Minimibeställning:

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tilläggen är beräknat på en avverkning av 120 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr.56 SPRAYPOLERING AV GOLV.

Effektiv metod att reparera och polera upp en befintlig polish eller vaxyta. Golvet kan beträdas omedelbart efter det att jobbet är klart.

Arbetsbeskrivning:

1. En blandning av lämplig polish och vatten eller vax sprayas ut på golvet.
2. Golvytan poleras med en högvarvsmaskin.

Maskiner:

- Polermaskin

Material:

- 3M polerrondeller
- Moppstativ med torrmopp

Kem:

- Spraypolish eller vax.

Minimibeställning:

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tilläggen är beräknat på en avverkning av 85 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 57 SKYDDSBEHANDLING AV NYA GOLV.

Nödvändig metod för att behålla mattans livslängd och ge en efterpolerbar och lättstädad yta.

Arbetsbeskrivning:

1. Golvytan skuras maskinellt först med en blandning av surt kem och vatten (brukslösning ca PH 4).
2. Skurvattnet sugs upp med vattensug.
3. Därefter maskinskuras golvet med en blandning av alkaliskt kem och vatten.
4. Skurvattnet sugs upp med vattensug.
5. Golvet eftersköljs med rent vatten som sedan sugs upp med vattensug.
6. Linoleummattor behandlas med ett lager grundpolis och därefter ett lager vax.
7. Vaxfilmen efterpoleras.
8. Plastmattor behandlas i förekommande fall med ett alternativt två lager toppolish.

Maskiner:

- Singelskurmaskin med vattentank
- Vattensug
- Polermaskin

Material:

- 3M blå eller röda rondeller. 3M polerrondell
- Moppstativ med torrmopp. Moppstativ med polishmopp
- Minimoppustrustning

Kem:

- Lämpligt surt rengöringsmedel (PH 2).
- Allrent eller Grovent

Minimibeställning:

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tilläggen är beräknat på en avverkning av 25 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 58 OLJEBEHANDLING AV TRÄGOLV.

Nödvändig metod för att skydda golvet, så att smuts inte tränger ner i träfibrerna. Bör göras när golvet är nytt eller nyslipat.

Arbetsbeskrivning:

1. Dammsug av golvet.
2. Lägg ut oljan i ett täckande tunt lager. När all olja sugits upp av träet, upprepas utläggningen till dess all olja inte sugts in.
3. Arbeta in det sist lagda lagret våt olja med en brun alternativt blå rondell. Arbeta i olika riktningar.
4. Ser golvet torrt ut upprepa behandlingen.
5. Torka upp överbliven olja med bomullstrasor.
6. Polera med en high speedmaskin.
7. Avsluta med att efterpolera med att lägga en ren skurtrasa under maskinens rondell.

Viktigt:

Eftersom bomullstrasor och olja kan självantända skall de använda trasorna läggas i vatten direkt efter arbetets avslutande.

Maskiner:

- Singelskurmaskin med vattentank
- Vattensug
- Polermaskin

Material:

- 3M bruna rondeller. Moppstativ med polishmopp
- 3M brunt skurblock
- Moppstativ med torrmopp
- Minimoppustrustning

Kem:

- Grovrent eller Allrent

Minimibeställning:

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tillägg är beräknat på en avverkning av 9 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 59 PERIODISKT UNDERHÅLL AV GRUNDBEHANDLADE TRÄGOLV.
Nödvändig metod för att behålla golvet livslängd. Bör utföras två eller flera gånger per år, beroende på slitaget.

Arbetsbeskrivning:

1. Rengör golvet endera genom att fukttorka det och avlägsna fläckar eller maskinskura med lite vatten i en mild blandning med såpa.
2. Lägg ut oljan i ett täckande tunt lager.
3. Arbeta in den våta oljan med en brun alternativt blå rondell. Arbeta i olika riktningar.
4. Ser golvet fortfarande torrt ut upprepa behandlingen.
5. Torka upp överbliven olja med bomullstraror.
6. Polera med en high speedmaskin.
7. Avsluta med att efterpolera med att lägga en ren skurtrasa under maskinens rondell.

Viktigt: Eftersom bomullstraror och olja kan självantända skall de använda trasorna läggas i vatten direkt efter arbetets avslutande.

Maskiner:

- Singelskurmaskin med vattentank
- Vattensug
- Polermaskin

Material:

- 3M bruna / blå rondeller
- Moppstativ med oljemopp
- Bomullstraror
- Skurduk

Kem:

- Lämplig träolja

Minimibeställning:

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tillägg är beräknat på en avverkning av 5 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 60 PULVERTVÄTT AV TEXTILA MATTOR.

Enkel metod att rengöra textila golv. Mattan behöver efter rengöringen ingen torktid, varför den kan utföras under ordinarie arbetstid. Under arbetets gång kan dock en viss lukt uppstå.

Arbetsbeskrivning:

1. Pulvret lägges ut med doserings rulle på en yta av cirka 20 kvm år gången.
2. Pulvret arbetas in med borstvalsmaskin.
3. När pulvret torkat sugas det upp med borstvalsdammsugare.

Maskiner:

- Doserings rulle
- Borstvalsmaskin
- Borstvalsdammsugare

Kem:

- Mattrengöringspulver

Minimibeställning:

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tilläggen är beräknat på en avverkning av 8 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 61 SKUMTVÄTT AV TEXTILA MATTOR.

Enkel metod att rengöra textila golv. Mattan behöver efter rengöringen ingen torktid, varför den kan utföras under ordinarie arbetstid.

Arbetsbeskrivning:

- Spraya eller lägg ut skummet på ungefär 10 kvm.
- Kör med skurmaskinen över skummet till dess att detta försvunnit helt.
- Behövs ytterligare rengöring kan proceduren upprepas.
- När rengöringen är klar dammsugs mattan med borstvalsdammsugare.

Maskiner:

- Singelskurmaskin
- Borstvalsdammsugare

Material:

- Textilrondell (Johnson Vax)
- Om man avser att vispa skummet, skall hink och visp användas.

Kem:

- Skumrengöringsmedel i sprayburk eller flytande.

Minimibeställning

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tilläggen är beräknat på en avverkning av 8 - 12 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr 62 EXTRAKTIONSTVÄTT AV TEXTILA MATTOR.

Metod för grundlig tvättning av textila golv. Efter tvättningen behöver mattan torka upp till ett dygn, varför arbetet med fördel bör utföras i anslutning till helg. Eftersköljningen är också en antistatbehandling.

Arbetsbeskrivning:

1. Fläckar blötläggs med en blandning av kem och vatten.
2. Starkt smutsade delar av golvet skuras med singelskurmaskin, under det att kemblandningen läggs ut.
3. Därefter tvättas hela ytan med extraktionsmaskinen och en mild blandning av kem och kallt eller ljummet vatten.
4. Eftersköljning med extraktionsmaskinen och en doserad blandning av sköljmedel och vatten.

Maskiner:

- Singelskurmaskin med tank
- Extraktionsmaskin

Material:

- 3M vit / beige eller röd rondell
- Hinkar

Kem:

- Mattschampo
- Sköljmedel

Minimibeställning:

- För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.
- Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tilläggen är beräknat på en avverkning av 12 - 15 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 63 KRISTALLISERING AV SEDIMENTÄRA STENGOLV.

Prisvärd metod för att underhålla den kristalliserade ytan på alla stengolv som innehåller kalk. Ju högre kalkhalt i materialet, ju bättre resultat.

Arbetsbeskrivning:

1. Alternativ 1. Slipning i tre steg och därefter kristallisering två steg.
2. Alternativ 2. Slipning och kristallisering i två steg.
3. Alternativ 3. Enbart kristallisering i två steg.
4. Hårt slitna ytor på golvet torrslipas med slipnät eller 3M diamanttrondell, i det antal steg som krävs. Alla eventuella polishrester måste vara avlägsnade. Därefter dammsugs eller sopas golvet dammfritt.
5. Fluorvätesyran sprayas ut på ett par kvm. stor yta och därefter bearbetas ytan med singelskurmaskin och "koppar"rondell, tills det känns friktionsfritt. Spraya igen och fortsätt bearbeta ytan ånyo.
6. Därefter upprepas proceduren med "silver"rondell.
7. När önskat resultat uppnåtts påbörjas nästa yta.

Maskiner:

- Tung singelskurmaskin (ca 40 kg.)

Material:

- 3M kristalliserings- och diamanttrondeller alternativt slipnät.
- Sprayflaska.
- Dammsugare eller sopset.

Kem:

- 3M kristalliserings-syra (fluorvätesyra).

Minimibeställning:

För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm. Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00		/ kvm
vardagar kvällar	18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt	24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn	00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn	00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00		/ tim
vardagar kvällar	18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt	24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn	00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn	00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Priset för allt material tillkommer.

Nr. 64 BEHANDLING AV KLINKERGOLV.

Effektiv metod för att ge gjutna och brända klinkerplattor ett ytskydd, som förhindrar smuts att tränga in i stenen. Höjer också glansvärdet och ger en mer lättstädad yta.

Arbetsbeskrivning:

1. I förekommande fall avsyras golvet med ett lämpligt kalkborttagningsmedel.
2. Därefter skuras golvet med en singelskurmaskin och en blandning av grovrent och vatten. Skurvattnet sugs upp med vattensug.
3. Sedan sköljes golvet mer rent vatten, som suges upp med vattensug och får därefter torka.
4. Klinkeroljan påføres i två tunna lager som får torka emellan.

Maskiner:

- Singelskurmaskin med vattentank
- Vattensug
- Polermaskin

Material:

- 3M bruna rondeller
- Moppstativ med oljeutläggningsmopp
- Minimoppustrustning

Kem:

- Grovrent
- Klinkerolja

Minimibeställning:

För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm. Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng.

Prislista:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ kvm
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ kvm
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ kvm
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ kvm
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ kvm
Tilläggen är beräknat på en avverkning av 10 kvm / timma	

Timdebitering:

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00	/ tim
vardagar kvällar 18.00 – 24.00 + 20%	/ tim
vardagar natt 24.00 – 06.00 + 30%	/ tim
helg dygn 00.00 – 24.00 + 36%	/ tim
storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%	/ tim

Nr. 65 Veckostädning av privatbostad

Rekommendationer för att planera och genomföra en effektiv och veckostädning av en "normalbostad". I och med att privata bostäder kan ha väldigt skilda material, slitage och möblering, kan man med fördel använda metoder, kem och arbetsmetoder från beskrivningarna i början av detta häfte.

Arbetsbeskrivning: